

学内Wi-Fiの接続方法

GCS26環境のアカウントをお持ちであれば、以下の場所でWi-Fiを利用して個人の端末(PCやスマートフォンなど)をインターネットに接続させることができます。

【学内Wi-Fiアクセスポイント設置場所】

- | | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| ・東1号館(1～10, 12～14F) | ・南2号館(2～4F) | ・西1号館 |
| ・東2号館(1, 2, 5～13F) | ・南3号館 | ・西2号館 |
| ・北1号館 | ・南4号館 | ・西5号館 |
| ・北2号館 | ・南5号館 | ・輔仁会館(1, 2F) |
| ・中央教育研究棟 | ・南6号館 | ・百周年記念会館 |
| ・南1号館 | ・南7号館 | ・富士見会館(2～4F) |

【利用方法に関する注意】

学部(学科)で契約しているオンラインジャーナルを見るには、申請が必要です。ICTサポートまでご相談ください。

学内Wi-Fi使用時、メールはWebメールをご利用ください。

学内Wi-Fiアクセスポイントの設置場所であっても、電波の届きにくい場所ではネットワークに接続できない場合があります。この場合は場所を変えて接続を試してください。

【学内Wi-Fiの種類】

学内Wi-Fiには[**gu26x**]が使用できます。

「gu26x」は、接続する際に教職員番号とそのパスワードで認証します。


※ランダム MAC アドレス(ランダムなハードウェアアドレス)を“無効(オフ)”にしてください。特に MAC アドレス認証を行っている部局では接続できません。Android、iOS では標準で有効になっています。



Wi-Fi接続方法(Windows 11編)

【gu26xの接続方法】

- (1) 画面右下の[ネットワーク]アイコンをクリックします。アイコンの形状は、「ネットワーク接続なし」や他の場合があります。



- (2) [Wi-Fi]アイコンをクリックします。



- (3) 「Wi-Fi」が”オン”になっていることを確認します。”オン”であれば、接続可能なWi-Fiアクセスポイントの一覧が表示されています。一覧の中から、[gu26x]を探してクリックします。



- (4) [自動的に接続]にチェックが入っていることを確認して、[接続]をクリックします。



- (5) 初回接続時は「サインイン」画面が表示されます。「ユーザー名」欄にGCS26環境のアカウント(教職員番号・学籍番号)と「パスワード」欄にそれに対応するパスワードを入力して、[OK]をクリックします。



- (6) Wi-Fiに接続できたら、ネットワークアイコンが扇形に変わります。うまくいかないときは何度か接続を試してみてください。



Wi-Fi接続方法(macOS Sonoma編)

※macOSは、電波が弱いと設定(接続)ができないことがあります。上手くいかない時は、場所を変えて試みてください。

【gu26xの接続方法】

(1) [設定]アプリを起動します。[Wi-Fi]タブをクリックします。



(2) 「Wi-Fi」を”オン”にすると、接続可能なアクセスポイントの一覧が表示されますので、[gu26x]を接続(クリック)します。



(3) 初回接続時は「アカウント名」と「パスワード」の入力が必要です。「アカウント名」欄にGCS26環境のアカウント(教職員番号・学籍番号)と「パスワード」欄にそれに対応するパスワードを入力して、[OK]をクリックします。



(4) 「証明書を検証」画面が表示されたら[続ける]をクリックしてください。



- (5) 「eaptlstrust」画面が表示されたら、許可するアカウント名とパスワードを入力して[設定をアップデート]をクリックしてください。



- (6) 接続が完了すると“接続済み”の表記になります。また、画面の上にアイコンが表示されます。次回からは、このアイコンでも操作できるようになります。



Wi-Fi接続方法(iPhone / iPad編)

【gu26x の接続方法】

- (1) [設定]アプリの[Wi-Fi]をタップします。「Wi-Fi」を“オン”にします。接続可能なWi-Fiアクセスポイントの一覧が表示されるので「gu26x」を探してタップします。認証画面に切り替わったら、GCS26環境のアカウント(教職員番号・学籍番号)とそれに対応するパスワードを入力し、右上の[チェック]をタップします。



- (2) 証明書の認証を求められた場合は[信頼]をタップします。



- (3) 接続できたら、「gu26x」の左に✓がつき、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されることをご確認ください。うまくいかないときは何度か接続を試してみてください。



- (4) 詳細設定を行います。gu26x の右の情報アイコンをタップします。



- (5) [プライベート Wi-Fi アドレス]を”オフ”にします。



この状態が“オフ”。

以上で設定完了です。

Wi-Fi接続方法(Android編)

Android端末は機種により設定方法が異なりますので、ここでは一例を示します。詳細はご利用の機種におけるWi-Fi接続方法をご確認ください。

【gu26xの接続方法】

- (1) ホーム画面で[設定]アイコンをタップして「設定」画面を開きます。次に[ネットワークとインターネット]をタップし、開いた画面内にあるメニューから「Wi-Fi」を”オン”にします。接続可能なWi-Fi一覧が表示されますので[gu26x]をタップします。



- (2) 下記項目を設定します。(機種によって設定項目が異なります)

EAP方式	PEAP
フェーズ2認証	MSCHAPV2
CA証明書	システム証明書 もしくは、指定なし(検証しない)
ドメイン	gakushuin.ac.jp
ID	教職員番号
パスワード	上記教職員番号に対応するパスワード
プライバシー	デバイスのMACを使用(ランダムMACアドレスは利用しないを推奨します。MACアドレス認証を行っている部局は、接続できません。)



- (3) **【接続】**をタップします。接続できたら、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されることをご確認ください。うまくいかないときは何度か接続を試してみてください。